

SONY[®]
make.believe



VEGAS[™] PRO 11
キーボードショートカット

キーボードショートカット

[ヘルプ] メニューから、[キーボードショートカット] を選択して、Vegas Pro ソフトウェアでの作業の簡素化に役立つショートカットキーを参照できます。使用可能なショートカットキーは、機能ごとに表に記載されています。

注：以下のショートカットは、デフォルトの設定を示しています。[キーボードのカスタマイズ] ダイアログボックスを使用してキーボードショートカットをカスタマイズしてある場合は、設定が異なっている場合があります。

プロジェクトファイルのショートカット

コマンド	キーボードショートカット
新規プロジェクトを作成する	Ctrl+N
新規プロジェクトを作成して、[プロジェクトプロパティ] ダイアログボックスをバイパスする	Ctrl+Shift+N
Vegas を終了する	Alt+F4
現在のプロジェクトを閉じる	Ctrl+F4
既存のプロジェクトを開く	Ctrl+O
プロジェクトプロパティ	Alt+Enter
プロジェクトの保存	Ctrl+S

拡大／縮小と表示

コマンド	キーボードショートカット
トラック ビューにフォーカスする	Alt+0
[エクスプローラ] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示／非表示を切り替える)	Alt+1
[トリマー] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示／非表示を切り替える)	Alt+2
[マスタバス] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示／非表示を切り替える)	Alt+3
[ビデオプレビュー] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示／非表示を切り替える)	Alt+4
[プロジェクトメディア] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示／非表示を切り替える)	Alt+5
[編集の詳細] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示／非表示を切り替える)	Alt+6
[トランジション] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示／非表示を切り替える)	Alt+7
[ビデオFX] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示／非表示を切り替える)	Alt+8
[メディアジェネレータ] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示／非表示を切り替える)	Alt+9
[プラグインマネージャ] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示／非表示を切り替える)	Ctrl+Alt+1

コマンド	キーボードショートカット
[ビデオスコープ] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示/非表示を切り替える)	Ctrl+Alt+2
[サラウンドパン] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示/非表示を切り替える)	Ctrl+Alt+3
[メディア マネージャ] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示/非表示を切り替える)	Ctrl+Alt+4
[XDCAM エクスプローラ] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示/非表示を切り替える)	Ctrl+Alt+5
[ミキシング コンソール] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示/非表示を切り替える)	Ctrl+Alt+6
[デバイス エクスプローラ] ウィンドウの表示 (ドッキングしていない場合はウィンドウの表示/非表示を切り替える)	Ctrl+Alt+7
オーディオバストラックの表示/非表示	B
ビデオバストラックの表示/非表示	Ctrl+Shift+B
イベントメディアマーカの表示/非表示	Ctrl+Shift+K
アクティブテイク情報の表示/非表示	Ctrl+Shift+I
<p>このコマンドを選択すると、現在のテイク情報がタイムラインのイベント上に表示されます。</p> <p>シフト ピッチされたオーディオイベントは、イベントの左下隅のピッチ シフトの範囲を表示します。メディアに既知のルート音がある場合、括弧内に新しいルートが表示されます。</p>	
	
<p>ストレッチされたオーディオイベントは、イベントの右下隅にストレッチされた再生レートを示すパーセンテージを表示します。メディアに既知のテンポがある場合は、ストレッチされた量の後に、有効な再生テンポ (ストレッチ後) が括弧付きで記載されます。</p> <p>同期化されていないオーディオおよびビデオイベントが、タイムラインでハイライトされ、オフセット量が表示されます。タイムラインの解像度を下回る非常に小さいオフセットは、0.00 と表示されます。オフセット量を表示するには、プロジェクトのタイム形式を [サンプル] に設定します。</p>	
タイムライン内のイベント 1 上の波形の表示/非表示	Ctrl+Shift+W
イベント ボタン ([生成されたメディア]、[イベントパン/クロップ]、および [ビデオ FX]) の表示/非表示	Ctrl+Shift+C
選択したイベントと選択しなかったイベントの間のフェードの長さの表示/非表示	Ctrl+Shift+T
	
エッジトリミング実行時のカーソルがあるフレーム表示の切り替え。例えば、このコマンドを選択してビデオイベントのエッジをドラッグする際には、[ビデオプレビュー] ウィンドウが、ドラッグしたイベントで最後のフレームの描画を更新します。	Ctrl+Shift+O
<p>コマンドが選択されていない場合は、静止画像が表示されます。</p>	
エンベロープの表示/非表示を切り替え	Ctrl+Shift+E
次のウィンドウの表示	F6 または Ctrl+Tab
前のウィンドウの表示	Shift+F6 または Ctrl+Shift+Tab
ウィンドウレイアウトの呼び出し	Alt+D を押してから 0 ~ 9
ウィンドウレイアウトの保存	Ctrl+Alt+D を押してから 0 ~ 9
デフォルトのウィンドウレイアウトをロードする	Alt+D を押してから D

コマンド	キーボードショートカット
オーディオミキシングウィンドウレイアウトをロードする	Alt+Dを押してからA
色補正ウィンドウレイアウトをロードする	Alt+Dを押してからC
トラックリストとタイムラインでフォーカスを切り替える(バストラックを表示している場合は、バストラックリストとタイムラインでフォーカスを切り替える)	Tab
前または次のトラックまたはバストラックにフォーカスを切り替える	Alt+Shift+ ↑/↓
すべてのトラックまたはバストラックの高さを下げる(どれがフォーカスされているかによって異なります)	Ctrl+Shift+ ↓
すべてのトラックまたはバストラックの高さを上げる(どれがフォーカスされているかによって異なります)	Ctrl+Shift+ ↑
トラックの高さを最小化/復元する(トラックの高さを復元する場合は、以前に最小化したトラックは復元されません。これらのトラックを復元するには、トラックヘッダーの【トラックの高さの復元】ボタン(🔍)をクリックしてください)	` (抑音符)
トラックの高さをデフォルトの高さに設定する	Ctrl+` (抑音符)
ウィンドウドッキングエリアを最小化/復元する	F11 または Alt+` (抑音符)
タイムラインを縦横同時に最大化/復元(ウィンドウドッキングエリアおよびトラックリストは非表示になります)	Ctrl+F11 または Ctrl+Alt+` (抑音符)
トラックリストを最小化/元に戻す	Shift+F11 または Shift+Alt+` (抑音符)
少しずつ水平方向にズームインまたはズームアウトする(タイムラインがフォーカスされている場合)	↑/↓
水平方向に大きくズームインまたはズームアウトする、または選択範囲にズームする(存在する場合)	Ctrl+ ↑/↓
各ビデオサムネイルが1フレーム表示されるまでタイムをズームイン	Alt+ ↑
垂直方向に波形をズームインまたはズームアウトする(オーディオのみ)	Shift+ ↑/↓

カーソルの配置、ループリージョン、および時間範囲

ほとんどのカーソル配置コマンドは、[Shift] キーと組み合わせた際、選択も行います。

コマンド	キーボードショートカット
カーソル位置を中央に表示	\
移動	Ctrl+G
時間範囲の終了位置の設定	Ctrl+Shift+G
時間範囲または表示エリア(時間範囲がない場合)の最初に移動	Home
時間範囲または表示エリア(時間範囲がない場合)の最後に移動	End
プロジェクトの最初に移動	Ctrl+Home または W
プロジェクトの最後に移動	Ctrl+End
ループリージョンを選択	Shift+Q
それまでの5回の選択内容の復元	Backspace
グリッドマーク単位で左に移動	Page Up
グリッドマーク単位で右に移動	Page Down
左/右に1ピクセル移動(【フレーム単位にクオンタイズ】がオフの場合)	←/→
前または次のマーカーに移動	Ctrl+ ←/→
1フレーム左/右に移動	Alt+ ←/→
カーソルをフェードエッジを含むイベント編集ポイントの左右に移動	Ctrl+Alt+ ←/→
左/右に回す(エッジトリミングモードまたは再生中でない場合のみ有効)	F3 / F9
再生中に編集カーソルを再生カーソルの位置に移動	Alt+ ↓
カーソルを対応するマーカーに移動、または対応するリージョンを選択	0 ~ 9 キー(テンキーではなくキーボードの数字キー)

コマンド	キーボードショートカット
前の CD トラックに移動	Ctrl+, (コンマ)
次の CD トラックに移動	Ctrl+. (ピリオド)
前の CD インデックスまたはリージョンに移動	, (コンマ)
次の CD インデックスまたはリージョンに移動	.(ピリオド)
インポイント/アウトポイントの設定	I (イン)、O (アウト)
イベント上をドラッグして時間範囲を作成する	Ctrl+Shift を押しながらドラッグ

一般的な編集

コマンド	キーボードショートカット
選択範囲の切り取り	Ctrl+X または Shift+Delete
選択範囲のコピー	Ctrl+C または Ctrl+Insert
クリップボードの内容の貼り付け	Ctrl+V または Shift+Insert
挿入貼り付け	Ctrl+Shift+V
連続貼り付け	Ctrl+B
選択範囲の削除	Delete
選択範囲にイベントをトリミング	Ctrl+T
新規トラックにレンダリング	Ctrl+M
取り消し	Ctrl+Z または Alt+Backspace
やり直し	Ctrl+Shift+Z または Ctrl+Y
オーディオ ピークを再作成する	Shift+F5
通常の編集ツールに切り替える	Ctrl+D
次の編集ツールに切り替える	D
前の編集ツールに切り替える	Shift+D
マルチカメラ編集を有効にする	Ctrl+Shift+D

イベントの選択と編集

コマンド	キーボードショートカット
範囲選択	Shift を押しながらイベントをクリック
複数選択	Ctrl を押しながら個々のイベントをクリック
すべて選択	Ctrl+A
すべての選択を解除する	Ctrl+Shift+A
選択範囲の切り取り	Ctrl+X または Shift+Delete
選択範囲のコピー	Ctrl+C または Ctrl+Insert
クリップボードの内容の貼り付け	Ctrl+V または Shift+Insert
挿入貼り付け	Ctrl+Shift+V
連続貼り付け	Ctrl+B
選択範囲の削除	Delete
イベントをカーソル位置で分割	S
選択したイベントをトリム/クロップする	Ctrl+T

コマンド	キーボードショートカット
エッジトリミングモードに移行してイベントの先頭を選択する。前のイベントの境界に移動する このモードでは、テンキーの1、3、4、6を押すと選択したイベントの境界がトリミングされます。Ctrl キーを押しながら、1、3、4、または6を押して、時間圧縮/ストレッチを行うか、Alt キーを押しながら1、3、4、または6を押してスリップトリミングを行うか、Ctrl+Alt キーを押しながら1、3、4、または6を押して、トランジションまたはクロスフェードをスライドします。	テンキー7または[
エッジトリミングモードに移行してイベントの末尾を選択する。次のイベントの境界に移動する このモードでは、テンキーの1、3、4、6を押すと選択したイベントの境界がトリミングされます。	テンキー9または]
左/右をトリミングする(エッジトリミングモードの場合)	F3 / F9
エッジトリミングモードを終了する	テンキー5
選択したイベントを左/右に1フレーム移動またはトリミングする	テンキー1 / 3
選択したイベントを左/右に1ピクセル移動またはトリミングする	テンキー4 / 6
選択したイベントを上/下に1トラック移動する	テンキー8 / 2
スリップ: イベントを移動せずに、メディアをイベントの範囲内で移動	Alt を押しながらイベントの内側をドラッグ
スリップトリミング: エッジをトリミングしながらメディアを移動	Alt を押しながらイベントの境界をドラッグ
隣接イベントのトリミング: 選択したイベントと隣接イベントを同時にトリミング	Ctrl+Alt を押しながらイベントの境界をドラッグ
イベントの右エッジをスリップトリミング	Alt+Shift を押しながらイベントをドラッグ
イベントの分割または分割トリミング ヒント: スナップ設定が有効な場合は、Shift キーを押したまま操作することで一時的に設定を無効にすることができます。ドラッグ中に Shift キーを離すと、利用可能なスナップポイントにイベントをスナップできません。	Ctrl+Alt+Shift を押しながらイベントをクリックまたはドラッグ
スライド: イベントの両方のエッジを同時にトリミング	Ctrl+Alt を押しながらイベントの中央をドラッグ
クロスフェードのスライド: クロスフェードの移動	Ctrl+Alt を押しながらクロスフェード上をドラッグ
トリミング中にイベント内のメディアをストレッチ(圧縮)する	Ctrl を押しながらイベントの境界をドラッグ
ピッチを1半音上げる	+(テンキーではなくキーボードの番号キー)
ピッチを1セント上げる	Ctrl+=
ピッチを1オクターブ上げる	Shift+=
ピッチを1半音下げる	-(テンキーではなくキーボードの番号キー)
ピッチを1セント下げる	Ctrl+-
ピッチを1オクターブ下げる	Shift+-
ピッチをリセットする	Ctrl+Shift+= または Ctrl+Shift+-
次のテイクを選択する	T
前のテイクを選択する	Shift+T
カットをトランジションに変換する	テンキー / テンキー * テンキー -
トランジションをカットに変換する	Ctrl+ テンキー /
オーディオエディタで開く	Ctrl+E

赤目軽減

次のコマンドは、[赤目軽減] ダイアログボックスに適用されます。

コマンド	キーボードショートカット
左/右にスクロール	←/→ Shift キーを押すと高速スクロール
上/下にスクロール	↑/↓ Shift キーを押すと高速スクロール
画像の上端/下端にジャンプ	Page Up / Down Shift+Home / End
画像の左端/右端にジャンプ	Home / End Shift+Page Up / Down
画像の左右の中央にジャンプ	\ テンキー *
画像の上下の中央にジャンプ	Shift+\ Shift+ テンキー *
画像の上下左右の中央にジャンプ	C

再生、録音、プレビュー

コマンド	キーボードショートカット
トラックの録音準備をする	Ctrl+Alt+R
録音準備をして録音パスを設定する	Ctrl+Alt+Shift+R
録音	Ctrl+R
ループ再生	Q または Ctrl+Shift+L
最初から再生	Shift+ スペース キーまたは Shift+F12
再生の開始	スペース キー
任意のウィンドウから再生	Ctrl+ スペース キー または F12
再生/一時停止	Enter または Ctrl+F12
再生を停止する	スペース キーまたは Esc
プロジェクトの最初に移動	Ctrl+Home
プロジェクトの最後に移動	Ctrl+End
前のフレームに移動	Alt+ ←
次のフレームに移動	Alt+ →
ディム (減衰) マスタバス出力	Ctrl+Shift+F12
カーソル位置のプレビュー。	テンキー 0
[ユーザー設定] ダイアログボックスの [編集] タブの [カーソルプレビュー時間] ボックスを使用して、プレビューする時間の長さを指定できます。	
スクラブ再生	J、,K、または L
部分的にビデオを事前にレンダリング	Shift+M
プレーヤーでプレビューする	Ctrl+Shift+M
ダイナミック RAM プレビューを作成する	Shift+B
外部モニタープレビューの切り替え	Alt+Shift+4
MIDI タイムコードの生成	F7
MIDI クロックの生成	Shift+F7
MIDI タイムコードから起動	Ctrl+F7
マルチカメラ編集を有効にする	Ctrl+Shift+D

コマンド	キーボードショートカット
マルチカメラテイクの選択	1 ~ 9
クロスフェード付きマルチカメラテイクの選択	Ctrl+1 ~ 9

タイムラインとトラック リスト

コマンド	キーボードショートカット
新しいオーディオトラックの挿入	Ctrl+Q
新しいビデオトラックの挿入	Ctrl+Shift+Q
オーディオトラックのボリュームまたはビデオトラックのコンポジットレベルを変更する (トラック リストにフォーカスされている場合)	Ctrl+ ←/→
オーディオトラックのパンまたはビデオトラックのフェードトゥカラー設定を変更する (トラック リストにフォーカスされていてオートメーションコントロールが表示されている場合)	Ctrl+Shift+ ←/→
<p>注: トラックのフェードトゥカラー設定を調整するには、[オートメーションの設定] ボタン  をクリックします。</p>	
選択したトラックのミュート	Z
選択したトラックをミュートし、ミュート グループから他のトラックを削除する	Shift+Z
選択したトラックのソロ再生	X
選択したトラックをソロ再生し、ソロ グループから他のトラックを削除する	Shift+X
選択したトラック グループをミュートする	Ctrl+Alt+Z
選択したトラック グループをミュートし、ミュート グループから他のトラック グループを削除する	Ctrl+Alt+Shift+Z
選択したトラック グループをソロ再生する	Ctrl+Alt+X
選択したトラック グループをソロ再生し、ソロ グループから他のトラック グループを削除する	Ctrl+Alt+Shift+X
スナップの無効化 (スナップがオンの場合)、またはスナップの有効化 (スナップがオフの場合)	Shift を押しながらドラッグ
フレームに合わせてクオンタイズ	Alt+F8
スナップを有効/無効にする	F8
グリッドにスナップする	Ctrl+F8
マーカーにスナップする	Shift+F8
影響のあるトラックをポスト編集リップルする	F
影響のあるトラック、バストラック、マーカー、およびリージョンをポスト編集リップルする	Ctrl+F
すべてのトラック、マーカー、およびリージョンをポスト編集リップルする	Ctrl+Shift+F
自動リップルモード	Ctrl+L
自動クロスフェード	Ctrl+Shift+X
新規トラックにレンダリング	Ctrl+M
選択されたイベントをグループ化する	G
選択したイベントのグループ化を解除する	U
イベント グループの無視	Ctrl+Shift+U
イベントを削除せずにグループをクリアする	Ctrl+U
グループ内のすべてのイベントを選択する	Shift+G
トラック ボリューム エンベロープの挿入/表示/非表示	V
トラック ボリューム エンベロープを削除する	Shift+V
トラック パン エンベロープの挿入/表示/非表示	P
トラック パン エンベロープを削除する	Shift+P

コマンド	キーボードショートカット
エフェクトオートメーションエンベロープ間の循環	E と Shift+E
エンベロープの表示/非表示を切り替える	Ctrl+Shift+E
エンベロープポイントを1ピクセルごと上下に調整する	エンベロープポイントを選択して、マウスボタンを押しながらテンキーの8または2を押す
エンベロープポイントを1ピクセルごと左右に調整する	エンベロープポイントを選択して、マウスボタンを押しながらテンキーの4または6を押す
タイムライン上の位置を変えずにエンベロープポイント値を微調整	Ctrlを押しながらエンベロープポイントまたはセグメントをドラッグ
タイムライン上の位置を変えずにエンベロープポイント値を調整	Ctrl+Altを押しながらエンベロープポイントまたはセグメントをドラッグ
値を変えずにタイムライン上のエンベロープポイントの位置を調整する	Altを押しながらドラッグ
コマンドマーカーを挿入する	C
マーカーを挿入する	M
リージョンを挿入する	R
CDトラックリージョンを挿入する	N
CDトラックインデックスを挿入する	Shift+N

トリマーコマンド

次のコマンドが [トリマー] ウィンドウに適用されます。タイムラインに適用されるショートカットの多くが、トリマーでも有効です。このリストは、トリマー固有のコマンドをハイライトしています。

コマンド	キーボードショートカット
カーソルの後にメディアを追加する	A
カーソルの前にメディアを追加する	Shift+A
時間範囲をタイムラインからカーソルの後に転送する	T
時間範囲をタイムラインからカーソルの前に転送する	Shift+T
選択したストリームの切り替え：オーディオ/ビデオ/両方	Tab
オーディオ/ビデオストリームの高さを切り替える	Ctrl+Shift+ ↑ / ↓
トリマー履歴をソートする	H
トリマー履歴をクリアする	Ctrl+Shift+H
トリマー履歴から現在のメディアを削除する	Ctrl+H
マーカー/リージョンを保存する	S
自動マーカー/リージョン保存を切り替える	Shift+S
オーディオエディタで開く	Ctrl+E
ビデオを [ビデオプレビュー] ウィンドウに表示する	Ctrl+P

トラック モーション




次のコマンドは、[トラック モーション] および [3D トラック モーション] ウィンドウに適用されます。

コマンド	キーボードショートカット
3D レイアウトを変更する	1 ~ 6 (テンキーではなくキーボードの番号キー)
アスペクト比をロックする	A
中心から拡大/縮小する	C
オブジェクトスペースで編集する	O
移動しないようにする	X、Y、Z

コマンド	キーボードショートカット
スケーリングしないようにする	Shift+X、Shift+Y、Shift+Z
スナップを有効にする	F8
回転を有効にする	Shift+F8

サラウンドパン

パンポイントを微調整する場合、次のショートカットに Ctrl キーを追加します。

コマンド	キーボードショートカット
サラウンドパンの中心線に動きを制限する	Shift を押しながらパンポイントをドラッグ ([自由移動]  がオンになっている場合のみ)
中心から一定の半径に動きを制限する	Alt を押しながらパンポイントをドラッグ ([自由移動]  がオンになっている場合のみ) Alt+ マウス ホイール
サラウンドパンに収まる最大円に動きを制限する	Alt+Shift を押しながらパンポイントをドラッグ ([自由移動]  がオンになっている場合のみ) Alt+Shift + マウス ホイール
パンポイントを前／後に移動する (パンポイントが選択されている場合)	↑ / ↓ Page Up / Page Down マウス ホイール
パンポイントを左／右に移動する (パンポイントが選択されている場合)	← / → Shift+Page Up / Page Down Shift を押しながらマウスホイールを前後に回転
パンポイントをサラウンドパンの隅、境界、または中心に移動する (パンポイントが選択されていて、[Num Lock] キーがオンの場合)	テンキー
サラウンドパンに収まる最大円と対角線の交わる位置にパンポイントを移動する (パンポイントが選択されていて、[Num Lock] キーがオンの場合)	Ctrl+ テンキー 1、3、7、9

ミキシングコンソール

コマンド	キーボードショートカット
選択されたチャンネルの名前の変更	F2
新しいオーディオトラックの挿入	Ctrl+Q
デフォルト／狭い／広いチャンネルストリップを順に切り替える	D / N / W
選択したチャンネルストリップの非表示	Shift+H
[チャンネルリスト] ペインの表示	Shift+C
すべてのチャンネルストリップの表示／非表示	Q
オーディオバスチャンネルストリップの表示／非表示	U
オーディオトラックチャンネルストリップの表示／非表示	A
割り当て可能なエフェクトチャンネルストリップの表示／非表示	E
マスタバスチャンネルストリップの表示／非表示	T
プレビューチャンネルストリップの表示／非表示	P
フェーダーティックの表示／非表示	Shift+T
コントロールリージョンラベルの表示／非表示	Shift+L

コマンド	キーボードショートカット
フェーダー コントロール リージョンの表示/非表示	F
インサート FX コントロール リージョンの表示/非表示	I
I/O コントロール リージョンの表示/非表示	H
メーター コントロール リージョンの表示/非表示	M
センド コントロール リージョンの表示/非表示	S

その他

コマンド	キーボードショートカット
オンライン ヘルプ	F1
ポップアップ ヘルプ	Shift+F1
ショートカット メニュー	Shift+F10
フェーダー/スライダを微調整する	Ctrl を押しながらドラッグ
相対キーフレーム スペースを変更する	Alt を押しながら キーフレームをドラッグ
長さを変えずにリージョンを移動する	Alt を押しながら リージョン タグをドラッグ

マルチメディア キーボード

コマンド	キーボードショートカット
再生/一時停止	Play / Pause
最初から再生	Shift+Play / Pause
停止	停止
ミュートトラック	ミュート
トラックをミュートして、他のトラックをミュートグループから削除する	Shift+Mute
トラックをソロ再生する	Ctrl+Mute
トラックをソロ再生して、他のトラックをソログループから削除する	Ctrl+Shift+Mute
オーディオトラックのボリュームまたはビデオトラックのコンポジットレベルを変更する (トラック リストにフォーカスされている場合)	Ctrl+Volume Up / Down
オーディオトラックのパンまたはビデオトラックのフェードトゥカラー設定を変更する (トラック リストにフォーカスされている場合)	Shift+Volume Up / Down
トラックフォーカスを変更する	Next / Prev Track

マウス ホイールのショートカット

コマンド	キーボードショートカット
ズームイン/アウト	マウス ホイールを回転
垂直にスクロールする	Ctrl を押しながらマウス ホイールを回転
水平にスクロールする	Shift を押しながらマウス ホイールを回転

コマンド	キーボードショートカット
カーソルを少しずつ移動する 選択したイベントのエッジを1ピクセルトリミングする(エッジトリミングモードの場合) 再生中にスクラブレートを調整する	Ctrl+Shift を押しながらマウスホイールを回転
フレームごとにカーソルを移動 選択したイベントのエッジを1フレームトリミングする(エッジトリミングモードの場合) 再生中にスクラブレートを調整する	Ctrl+Alt+Shift を押しながらマウスホイールを回転
自動スクロールする	ホイールボタンをクリックしてマウスを移動
フェーダー/スライダを移動する プラグインウィンドウでは、フォーカスするためにコントロールを最初にクリックします。	ハンドル上にカーソルを移動してホイールを回転
フェーダーやスライダの微調整	Ctrl を押しながら、フェーダー上にカーソルを移動してマウスホイールを回転

